


# 「Microsoft Outlook 2019」 設定のご案内

メールでお送りしております「メールアドレス設定情報」につきまして、  
メールソフト「Microsoft Outlook 2019」への設定手順を下記におまとめしました。  
以下の手順をご参考に設定いただけますようお願い申し上げます。


## メールアドレスの新規設定




- ①スタートメニューから、  
【Outlook 2019】を選択してください。



- ②左記の画面が表示されます。  
登録するメールアドレスを入力し、  
詳細オプションの  
【自分で自分のアカウントを手動で設定】  
にチェックをし、  
【接続】をクリックしてください。



もし②の画面が出てこなかった場合は左図のように、  
【ファイル】  
↓  
【アカウントの追加】  
からスタートしてください。



③POPを選んでください。



④【POPアカウント設定】の画面が表示されます。

下図【メールアドレス設定情報】を参照し、左記の赤枠内に情報を入力してください。



**設定情報（見本）**

メールアドレス設定情報

\*\*\*\*\* 郎中 \*\*\*\*\*年\*月\*日

メールアドレスの設定情報をお送りします。

**【共通】**

アカウントの種類	
POPもしくはPOP3を選択ください	
受信メールサーバー名 (POP3)	送信メールサーバー名 (SMTP)
A *****	B *****
受信メールサーバーポート番号	送信メールサーバーポート番号
C ***	D ***

**【個別設定】**

アカウント名 または ユーザー名	パスワード
aaa@bbb.co.jp	E *****

※ 0=数字ゼロ O=大文字オー I=小文字エル L=大文字アイ

※ 【メールアドレス設定情報】の再発行はしておりませんので、大切に保管してくださいようお願い申し上げます。  
 ※ パスワードをお忘れの場合は、再設定となりますので予めご了承ください。

S E O株式会社  
 〒114-0023 東京都北区滝野川 5-41-5 MiracleⅢ  
 TEL: 03-5907-6635 / FAX: 03-3949-5678




⑤ 左図が表示されたら  
メールアドレスの設定は【完了】です。

「完了」ボタンを押して画面を閉じます。

※実際に送信・受信が正しく行えるかを念のためご確認下さい。

❗ もし、下図のようなエラーが出た場合・・・



## エラー 1

【アカウント設定の変更】を選択すると  
POPアカウントの設定に戻りますので、  
改めて、設定情報を確認してください。




## エラー 2

【はい】をクリックしてください。  
通常通り送受信が可能となります。


※念の為【アカウント設定情報】の  
内容を確認してください。

個別にアカウント設定画面を  
開く手順は次のページからご案内しています。

## 【アカウント設定画面】を開く方法



【ファイル】  
↓  
【アカウントの設定】  
↓  
【プロファイルの管理】



【電子メール アカウント】をクリックしてください。



【自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする】にチェックを入れて  
【次へ】をクリックしてください。

## 「POPとIMAPのアカウント設定」

画面が表示されます。

【メールアドレス設定情報】を参照し、赤枠内項目を左図のように埋めてください。

### ◇ユーザー情報◇

**名前：**メール送付の際

【送信者】として表示されるお名前です。

(日本語/英語や全角/半角は自由です。)

**電子メールアドレス：**設定情報 ① (半角で入力)

### ◇サーバー情報◇

**アカウントの種類：**「POP3」を選択

**受信メールサーバー：**設定情報 ②

**送信メールサーバー：**設定情報 ③

### ◇メールサーバーへのログイン情報◇

**アカウント名：**設定情報 ④

**パスワード：**設定情報 ⑤

ここまで入力が完了しましたら、画面右下「**詳細設定**」のボタンを押してください。

### 設定情報 (見本)

メールアドレス設定情報

\*\*\*\*\*年\*月\*日

\*\*\*\*\* 部中

メールアドレスの設定情報をお送りします。

【共通】

アカウントの種類	
POPもしくはPOP3を選択ください	
受信メールサーバー名 (POP3)	送信メールサーバー名 (SMTP)
② *****	③ *****
受信メールサーバーポート番号	送信メールサーバーポート番号
④ ***	⑤ ***

【個別設定】

アカウント名 または ユーザー名	パスワード
④ ⑥ aaa@bbb.co.jp	⑤ ⑦ *****

※ 0 = 数字ゼロ ① = 大文字オー ② = 小文字エル ③ = 大文字アイ

※ 【メールアドレス設定情報】の再発行はしていませんので、大切に保管してくださいませようお願い申し上げます。  
 ※ パスワードをお忘れの場合、再設定とさせていただきますので予めご了承ください。

SEO株式会社  
 〒114-0023 東京都北区滝野川 5-41-5 MiracleⅢ  
 TEL : 0 3-5 9 0 7-6 6 3 5 / FAX : 0 3-3 9 4 9-5 6 7 8

### ※お間違えになりやすいところ




アカウント名

「aaa@bbb.co.jp」のように、

@以下の部分も入力されていますか？

パスワード

テキストファイルやワード・エクセル等で入力してから、コピーをすると入力ミスが防げます。




【送信サーバー】のタブをクリックします。

【送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)】

【受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)】

それぞれチェックを入れます。



続いて、【詳細設定】のタブを開いてください。

「受信サーバー (POP3)」に「設定情報①の数字」

「送信サーバー (SMTP)」に「設定情報②の数字」  
を入力してください。

★送信サーバー(SMTP)の「使用する暗号化接続の種類」

プルダウンの選択肢から

「デフォルト (自動)」または「STARTTLS」を選択してく  
ださい。※できない場合には、他をお試しください。

★サーバーにメッセージのコピーを置く

特に複数のパソコンや携帯等でメールを受信する場合、必  
ず「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入  
れてください。

チェックを入れない場合、1度いずれかのパソコンで受信し  
たメールは、他のパソコンでは受信できません。

「OK」ボタンを押し、

【インターネット電子メール設定】画面を閉じます。

※お間違えになりやすいところ

送信サーバー画面で「送信サーバーは認証が必要」にチェックは入っていますか？

詳細設定画面で「受信サーバー」は「設定情報①の数字」、

「送信サーバー」は「設定情報②の数字」が入力されていますか？



設定手順は以上になります。ご不明点等ございましたら、お問い合わせください。